

ScanSnap iX100 と弥生会計ソフトの連携手順（Windows 版）

1. ScanSnap とコンピュータの接続から、読み取り設定画面を呼び出すまで

1-1. ScanSnap とコンピュータを USB ケーブル、または Wi-Fi で接続します。

※ Wi-Fi での接続に対応しているのは、ScanSnap iX500、ScanSnap iX100 のみです。

1-2. 給紙カバーを開き、電源を入れます。



1-3. コンピュータ上の任意の場所に、ファイルの保存先を作成します。

例）デスクトップに「レシート」というフォルダーを作成します。

1-4. タスクバーの ScanSnap Manager アイコンを、右クリックします。

2. 通常の読み取り設定での読み取り方法

2-1. 手順 1-3 で表示されたメニューから「Scan ボタンの設定」をクリックします。

※電子帳簿保存法、スキャナ保存制度に対応した画像で保存する場合は、手順 3-1 へ進んでください。



2-2. Scan ボタンの設定画面が表示されます。

左上の「クイックメニューを使用する」のチェックを外し、[詳細]をクリックします。



2-3. 「アプリ選択」タブをクリックします。

「アプリケーションの選択」で「起動しません(ファイル保存のみ)」を選択します。



2-4. 「保存先」タブをクリックします。

イメージの保存先の[参照]をクリックし、手順 1-2 で作成した保存先フォルダーを選択します。




2-5. 「ファイル形式」タブをクリックします。

「ファイル形式の選択」で「PDF」を選択し、右下の[オプション]をクリックします。



2-6. 「PDF フォーマットオプション」画面が表示されます。

「PDF ページ分割」の設定で、「設定ページごとに PDF ファイルを作ります」を選択します。分割するページ数が「1 ページ」になっていることを確認し、[OK]をクリックします。



2-7. 設定画面右下の [OK] をクリックして設定画面を閉じます。

2-8. ScanSnap で原稿を読み取り、保存先フォルダーにデータが保存されたことを確認します。

2-9. 弥生会計（スマート取引取込）を起動します。

2-10. 「スマート取引取込」画面で、スキャンしたデータを取り込みます。

弥生会計（スマート取引取込）の起動方法や操作手順については、弥生会計（スマート取引取込） サポートページを参照してください。

■スマート取引取込の起動方法

http://support.yayoi-kk.co.jp/product/account/smart_m_O1.html


■スキャンデータ取込の手順

<http://www.yayoi-kk.co.jp/paperless-keiri/todo.html>

3.電子帳簿保存法、スキャナ保存制度に対応した画像の出力手順

3-1. 手順 1-3 で表示したメニューから「e-文書モード」をクリックします。

読み取り方法を「e-文書モード」に変更しますか？ のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。



3-2. 再度、ScanSnap Manager アイコンを右クリックします。

表示されたメニューから「e-文書モードの設定」をクリックし、e-文書モードの設定画面を表示します。

左上の「クイックメニューを使用する」のチェックを外し、[詳細]をクリックします。



3-3. 「アプリ選択」タブをクリックします。

「アプリケーションの選択」で「起動しません(ファイル保存のみ)」を選択します。



3-4. 「保存先」タブをクリックします。

イメージの保存先の[参照]をクリックし、手順 1-2 で作成した保存先フォルダーを選択します。




3-5. 「ファイル形式」タブをクリックします。

「ファイル形式の選択」で「PDF」を選択し、右下の[オプション]をクリックします。



3-6. 「PDF フォーマットオプション」画面が表示されます。

「PDF ページ分割」の設定で、「設定ページごとに PDF ファイルを作ります」を選択し、「1 ページ」になっていることを確認し、[OK]をクリックします。



3-7. 設定画面右下の [OK] をクリックして画面を閉じます。

- 3-8. ScanSnap で原稿を読み取り後、以下の画面が表示されます。
読み取った原稿と比較して、正しく読み取られていることを確認し、[閉じる]
をクリックします。



- 3-9. 弥生スマート会計（スマート取引取込）を起動します。

- 3-10. 「スマート取引取込」でスキャンしたデータを取り込みます。

弥生スマート会計（スマート取引取込）の起動方法や操作手順の詳細は、弥生会計（スマート取引取込） サポートページを参照してください。

■スマート取引取込の起動方法

http://support.yayoi-kk.co.jp/product/account/smart_m_01.html 

■スキャンデータ取込の手順

<http://www.yayoi-kk.co.jp/paperless-keiri/todo.html> 